



Scandi
orthopedic

Datum ____ | ____ | ____

Måttblankett Specialanpassad Knäortos, Nivå 2

Veterinär / terapeut
För- och efternamn

.....
E-post

.....
Tel

Patient

Namn

.....
Ras

Klinik

Namn

.....
Adress

Hund

Katt

Hona

Hane

.....
Ålder

.....
Vikt

Knäets tillstånd

Datum för skada ____ | ____ | ____

- Kontrakturprofylax Medial instabilitet Valgus deformitet Instabilitet lateral
 Artrit Varus deformitet Patellafraktur Cranial drawer Candal drawer
 Annat:

Är det passivt manuellt korrigerbart:

- Ja
 Nej
 Delvis

Andra medicinska problem:

För vilket knä behövs anpassad knäortos:

Höger bak Vänster bak Båda

Behövs polstringsmaterial*

Ja Nej

*Vid t.ex. extra känslighet för tryck eller skav. Extra kostnad tillkommer.

Betygsätt önskad grad av stabilitet vid knäleden.



Nästan fullständig
rörlighet

Måttlig
stabilitet

Fullständig
immobilisering

Måttagning i tre steg



Gördel



Knäortos



Sele

Under mätningen är djuret

- Stående/ vikt bärande
- Liggande

Inches Cm

● Mått för gördel

1 Mät omkretsen på bröstet alldeles bakom frambenen.

.....

2 Om möjligt lämna kvar måttbandet som ni tog omkretsen kring bröstkogen. Tag ett mått i den markerade höjden som går från det kvarlämnade bröstkorgsmåttet ena sida och fram över bröstet och till andra sida samma höjd till bröstkorgsmåttbandet.

.....

3 Mät från bröstkorgsmåttet ovanpå ryggen(dorsalt) bak till samma längd som höftleden ovanpå ryggen.

.....

● Mått för knäortos

1 Lår omkrets: Placera ditt finger i hundens ljumske. a) Ta ett omfångsmått 1 cm nedanför ditt finger av låret i en 5 graders vinkel.


.....

b) Om möjligt lämna kvar måttbandet som ni tog omkretsen kring låret. Ta ett mått i den markerade höjden som går från det kvarlämnade måttbandet ned till knäledscentrum

.....

2 Ta ett omfångsmått i knäledscentrum

.....



3. Ta ett omfångsmått vid tuberositas tibiae

.....

4. Mät avståndet mellan knäledscentrum och tuberositas tibiae.

.....

5. Mät avståndet mellan tarsalled och knäledscentrum

.....

6. Tag ett omfångsmått 2/3 ned från knäleden av den totala längden mellan knäledsspringan och Tarsalleden.

.....

7. Mät avståndet mellan knäledscentrum och höftledskulan.

.....


● Mått för sele som går över till andra benet.

1. Låromkrets motsatt bakben: Placera ditt finger i hunden ljumske. Ta ett omfångsmått 1 cm nedanför fingret av låret i en 5° vinkel.

.....

2. Mät avståndet från lårets omkretsposition och över hundens rygg till motsatt sida lårets omkretsposition.

.....



Scandi Orthopedic AB

Christoffer Johansson

Leg. Ortopedingenjör & Verksamhetschef

Adress

Scandi Orthopedic
Ringögatan 5
417 07 Göteborg

Telefon: 031-21 41 28

E-post: info@scandiorthopedic.se

© 2020 Scandi Orthopedic AB



Scandi
orthopedic